

G7 広島サミット消防特別警戒

出動指令要領

(2023年5月12日改訂)

G7 広島サミット消防・救急対策委員会

目次

第1 目的	1
第2 用語の定義	1
第3 使用機器	1
第4 広島市消防局管内の出動指令方法	1
1 通常配備隊に対する指令	1
2 警戒隊に対する指令	1
第5 広島市消防局管外の出動指令方法	1
1 通常配備隊に対する指令	1
2 警戒隊等に対する指令	1
第6 無線指令要領	2
第7 留意事項	2

<別添>

別添1 「G7 指令送信パソコン操作要領」

別添2 「G7 指令受信スマホ操作要領」

<別表>

別表1 「出動指令早見表（広島市消防局管内における初動体制）」

別表2 「出動指令早見表（広島市消防局管外における初動体制）」

出動指令要領

第1 目的

災害発生時において迅速確実に警戒隊等が出動できるよう出動指令要領を定める。

第2 用語の定義

この計画の用語の定義は、「警防計画」及び「G7出動計画」に定めるところによる。

第3 使用機器

- 1 警戒区域を管轄する消防本部の消防指令システム（以下「指令システム」という。）
- 2 広島市消防局の消防通信指令管制システム（以下「指令システム（HFB）」という。）
- 3 警戒隊等への指令情報送信用の端末装置（以下「G7指令送信パソコン」という。）
※ 操作方法は、G7指令送信パソコン操作要領（別添1）を参照すること。
- 4 警戒隊等への指令情報受信用の端末装置（以下「G7指令受信スマホ」という。）
※ 操作方法は、G7指令受信スマホ操作要領（別添2）を参照すること。
- 5 消防救急デジタル無線機（以下「無線」という。）

第4 広島市消防局管内の出動指令方法

広島市消防局管内において災害が発生した場合、統括警戒本部（指令班）は以下の出動指令方法を基本とし、G7出動計画に基づき別表1により出動指令を行う。

- 1 通常配備隊に対する指令
通常時と同様、無線及び指令システム（HFB）により出動指令を行う。
- 2 警戒隊に対する指令
無線及びG7指令送信パソコンにより出動指令を行う。
 - (1) 無線による指令
無線による予告指令及び出動指令を、原則として警戒隊が出動する全ての災害に対して行う。
 - (2) G7指令送信パソコンによる指令
G7指令受信スマホに出動指令を行う。

第5 広島市消防局管外の出動指令方法

広島市消防局管外において災害が発生した場合、管轄消防本部の指令センターは以下の出動指令方法を基本とし、G7出動計画に基づき別表2により出動指令を行う。

- 1 通常配備隊に対する指令
通常時と同様、無線及び指令システム等により出動指令を行う。
- 2 警戒隊等に対する指令
無線及びG7指令送信パソコンにより出動指令を行う。
 - (1) 無線による指令
無線による予告指令及び出動指令を、原則として警戒隊等が出動する全ての災害に対して行う。
 - (2) G7指令送信パソコンによる指令
G7指令受信スマホに出動指令を行う。

第6 無線指令要領

- 1 指令システム又は指令システム（HFB）により指令を行う場合、通常時の運用とする。
- 2 G7指令送信パソコンにより指令を行う場合、予告指令及び出動指令については肉声で行う。指令内容は次の内容を基本とし、出動指令受信者は警戒隊等に対して出動指令の伝達を行うこと。
 - (1) 予告指令については、災害発生場所及び出動種別を伝達すること。

「〇〇消防本部から各局（繰り返し）現在、〇〇区〇〇町〇丁目 〇〇《出動種別》入電中 以上 〇〇消防本部。」
 - (2) 出動指令については、出動種別、出動分類、災害発生場所、出動隊及び無線波を指定して伝達すること。

「出動指令 〇〇《出動種別》〇〇《出動分類》 〇〇区〇〇町〇丁目 〇〇警戒隊出動 無線波にあつては「統制波〇」を使用せよ 以上 〇〇消防本部。」

【参考（通信例：首脳会議場において爆弾テロ災害）】

区分	通信事項
予告指令	「広島消防から各局（繰り返し）現在、南区元宇品町 特殊災害 入電中以上 広島消防。」
出動指令	「出動指令 特殊災害 爆弾テロ災害 南区元宇品町〇番首脳会議場 警戒隊出動 無線波にあつては「統制波2」を使用せよ 以上 広島消防。」

第7 留意事項

- 1 無線指令は、受信体制を構築し的確に受信すること。特にG7指令送信パソコンによる指令は、無線指令後となる場合があるため留意すること。
- 2 G7指令送信パソコンによる指令を受ける警戒隊等については、G7指令受信スマホによる動態管理及び出動指令受信体制の確保を徹底すること。
- 3 G7指令送信パソコンの障害発生時、警戒隊等に対しての指令方法は無線等に限られるため、無線受信体制をさらに強化するとともに、警戒本部等の責任者は、統括する警戒隊の車両動態管理を徹底すること。

G7指令送信パソコン操作要領

クラウド型AVM

UGOKUMON 動態管理システム


G7広島サミット 指令情報等管理システム

目次

UGOKUMONの起動と終了	2
UGOKUMONの起動とログイン	2
UGOKUMONの終了	3
画面の見かた・車両位置表示画面	4
地図画面の見かた	5
地図画面の見かた	5
地図画面の操作	6
地図上に表示されるアイコン	7
事案作成	8
事案作成(出動指令)	8
車両選択(部隊編成)	9
車両選択時の表示絞り込み	10
車両一覧	12
車両一覧画面	12
車両一覧の表示絞り込み	13
車両情報詳細	15
車両動態の変更	16
動態履歴の確認	17
動態履歴の編集	18
事案一覧	19
事案一覧画面	19
メッセージ送信	20
手描きメモ編集モード	21
事案詳細	23
出動車両の追加(応援出動隊編成)	24
水利一覧	25
水利一覧画面	25
水利情報詳細	26
搬送先一覧	27
搬送先一覧画面	27
搬送先情報詳細	28

UGOKUMONの起動とログイン

UGOKUMON動態管理システムはインターネットに接続された端末のブラウザ上で動くシステムです。インターネットに接続されていない状態ではお使いいただけません。デスクトップ上にショートカットアイコンがある場合は、アイコンをダブルクリックすることでログイン画面が開きます。ショートカットアイコンがない場合は、ブラウザを起動後「<https://ugokumon.speccan.jp/control/#login>」にアクセスします。



ログイン画面でユーザー名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックすると動態管理システムにログインし使用可能となります。


- ※お使いいただけるブラウザは最新版Microsoft Edge,最新版Google Chromeです。
- ※ブラウザにユーザー名とパスワードを保存している場合は、ユーザー名/パスワードを入力することなく「ログイン」をクリックすることでシステムにログイン可能です。
- ※同一ユーザーが複数の端末で同時にログインすることはできません。

UGOKUMONの終了

UGOKUMON動態管理システムを終了する場合は、UGOKUMONのウィンドウを閉じるだけで終了可能です。

また、右上のアイコンをクリックし、メニュー画面を開き、メニューの「ログアウト」を選択することでシステムの利用を終了することが可能です。

※ログアウトするとログイン画面に遷移します。



画面の見かた

「車両位置表示画面」「管理画面」「統計情報画面」の3つから構成されており、右上のアイコンをクリックして開くメニューから画面の切り替えが可能です。

※今回のシステム利用では「管理画面」で各種設定内容を変更しないようにしてください

車両位置表示画面

車両位置表示画面は、一覧情報・地図分割表示と地図全画面表示の切り替えができ、一覧情報・地図分割表示は、以下の4画面で構成されています。

「車両一覧」画面




登録されている車両名称と動態を表示します。

「事案一覧」画面




対応中及び完了した事案を表示します。

「水利一覧」画面



登録されている水利情報を表示します。

「搬送先一覧」画面




登録されている搬送先病院を表示します


※各画面の一覧から選択した情報が地図中心となるよう地図表示範囲が自動的に変更されます。

地図画面の見かた

右上の「全画面表示」をクリックすることで、一覧情報・地図分割表示と地図全画面表示の切り替えができます。



一覧情報分割表示画面




地図全画面表示

地図画面の操作

地図上でドラッグ(マウスの左ボタンを押したままマウスを移動させる)することで地図表示範囲を変更できます。

※地図画面の操作方法は一覧情報分割表示画面も地図全画面表示も同じです。



①	＋ををクリックするか、マウスのホイールの上下で表示地図の縮尺を変更することができます。
②	地図上をクリックした時に、クリックした場所の緯度経度及び住所情報が表示されます
③	表示地図の設定を変更します
④	現在の地図の縮尺が表示されます

地図上のアイコンをクリックすると各種アイコンの情報が表示されます。アイコンが重なって表示されている場合はクリックすると、重なっているアイコンが広がって表示されるので、対象のアイコンを選択(クリック)しやすくなっています。


地図上に表示されるアイコン

アイコン	種別	説明
		選択地点のアイコンです
	事案	対応中の災害発生地点(事案発生場所)のアイコンです。クリックすると、事案詳細ウィンドウが開きます。
	車両	出動中の車両のアイコンです。現在位置の送信が行われていない車両は薄い色で表示されます。クリックすると車両詳細ウィンドウが開きます。
	署所 (待機場所)	署所もしくは車両待機場所のアイコンです。クリックすると署所名(待機場所名)と住所が地図上に吹き出しで表示されます。
	水利	消火栓のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (縮尺が50m以下の場合にのみ表示されます)
	水利	防火水槽のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (縮尺が50m以下の場合にのみ表示されます)
	水利	その他水利のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (縮尺が50m以下の場合にのみ表示されます)
	搬送先	搬送先のアイコンです。クリックすると搬送先詳細ウィンドウが開きます。

事案作成(出動指令)

事案を作成することで、車両に出動指令を発令することができます。

事案作成のボタン  をクリックすると事案作成画面になります。




①	災害種別及び災害種別小分類を選択します。災害種別を選択すると、それぞれの災害種別毎に災害種別小分類が表示されますので選択してください。(災害種別小分類を選択しなくても事案は作成可能です)
②	災害発生地点の入力方法は以下の3種類が可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ・災害発生地点の緯度経度を数値入力する ・地図上で災害発生地点をクリックする ・災害発生地点住所を入力し、住所入力欄の右の 🔍 をクリックする
③	備考を入力します。備考入力は省略可能です。
④	訓練モードをONにすると、実際に各車両に出動指令がかかり、動態の変更等も可能ですが、実際の事案が発生した場合は訓練モードの出場車両を選択することで、訓練モードを終了し実報の出動指令をかけることが可能です。
⑤	事案作成を中止します。
⑥	車両選択(部隊編成)画面に移行します。
<p>※閲覧専用権限のアカウントでは出動指令を発令することができないため、作成ボタンは表示されません。</p>	

車両選択(部隊編成)

車両選択(出動部隊編成)画面では、発令可能な車両(名称、種別、現在の動態)の一覧が表示されます。

災害種別に関係なく、発令可能な車両(指揮所属ものに限る) はすべて表示されます。




①	表示されている車両をすべて選択します。
②	表示されている車両の選択をすべて解除します。
③	発令車両を個別に選択/選択解除する場合は、各行をクリックします。 選択状態で再度クリックすると選択が解除されます。
④	車両詳細ウィンドウを表示します。
⑤	災害種別、災害発生地点設定画面に戻ります。 (災害種別、発生地点設定画面に戻ると現在の選択は解除されます)
⑥	事案を作成し、選択された車両に出動指令が通知されます。 ※登録された各車両のスマートフォンに電話により出動指令が通知されます。

車両リストは、災害発生場所と車両位置の距離に近い順に表示されます。
 ※車両位置は、待機中の車両は所属署所(車両待機場所)の位置、帰署中・署外 possible の車両は現在位置になります。
 ※距離は災害発生場所と車両間の直線距離でルートを考慮した移動距離とは異なります


車両選択時の表示絞り込み

表示されている発令可能な車両の一覧を絞り込むことが可能です。所属(車両待機場所)、車両種類、設定されているグループでの表示絞り込みが可能です。



<p>①</p>		<p>クリックすると所属絞り込みウィンドウが開きます。所属署所(車両待機場所)で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている署所(車両待機場所)の車両のみが一覧に表示されます。所属による絞り込みがされている場合、ボタンが薄赤表示になります。※所属による絞り込みを行った結果、非表示になった車両の選択は自動的に解除されます</p>
<p>②</p>		<p>クリックすると車種絞り込みウィンドウが開きます。車種で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている車種の車両のみが一覧に表示されます。車種による絞り込みがされている場合、ボタンが薄赤表示になります。※車種による絞り込みを行った結果、非表示になった車両の選択は自動的に解除されます</p>

グループを一覧から選択することで、事前に設定されたグループに属している車両のみを一覧に表示します。この際、他の事案に出動している等で出動指令を行えない車両も一覧には表示されません。




<p>①</p>		<p>選択したグループによる絞り込みを行います。グループに所属する車両のみを表示します。グループにどの車両が属するかは別途管理画面にて設定します。 ※グループによる絞り込みを行った結果、非表示になった車両の選択は自動的に解除されます</p>
<p>②</p>	<p>所属(車両待機場所)による絞り込み、車両種類による絞り込みと異なり、グループによる絞り込みを行った場合は、他の事案に出動中等で出動指令を行えない車両も一覧に表示されます。ただし、これらの車両は選択できなく出動隊に組み込むことはできません。</p>	
Empty space for additional notes		

車両一覧画面

全車両の現在の状態を一覧表示します。指揮所属に関係なく、すべての車両の状態を表示可能です。

車両をクリックして選択すると、車両位置が中心となるよう地図画面の表示範囲が自動的に変更されます。




①	広島予備5	待機中	選択されている車両は青枠で表示されます。
	ひ_河内1	出動中	車載端末システムが起動している車両は車両名が黒色で表示されます。
	大_住吉ST	待機中	車載端末システムが起動していない、スマートフォンの電源が入っていない、もしくは電波の届かない場所にいる等の理由で、車載端末システムとの通信ができない車両は車両名が灰色で表示されます。
	ふ_南工作1	未読 出動中	出動中の車両に対してメッセージを動態管理システムより送信したが、車両側でメッセージを見ていない(表示していない)車両は「未読」が表示されます。車両側でメッセージを表示すると未読表示は消えます。 ※未読(既読)は最新の送信メッセージに対してのみです
②	車両情報詳細ウィンドウを開きます。		
<p>出動中の車両(及び署外 possible の車両)からは20秒に1回現在の車両位置が送信され、地図画面上の位置が更新されます。</p>			

車両一覧の表示絞り込み


表示車両の一覧は、所属(車両待機場所)、出勤事案、動態、車両種類での表示絞り込みが可能です。

絞り込みの結果は、地図画面上の表示にも反映され、非表示の車両は出勤中であっても地図画面上にアイコン表示されません。



<p>①</p>		<p>クリックすると所属絞り込みウィンドウが開きます。所属署所(車両待機場所)で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている署所(車両待機場所)の車両のみが一覧に表示されます。</p>
<p>②</p>		<p>クリックすると事案絞り込みウィンドウが開きます。出勤事案で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている事案に出動中の車両のみが一覧に表示されます。「未対応の車両を表示」は出勤指令のかかっていない車両すべての表示/非表示を切り替えます。</p>
<p>絞り込み条件が設定されているボタンは薄青で表示されます。複数の絞り込みが同時に設定されている場合、AND検索となり、すべての条件を満たす車両のみが一覧に表示されます。</p>		

絞り込みの結果は車両の状態の変更があった場合は、その結果をリアルタイムに反映します。そのため、事案や動態等で絞り込みを行っている場合、車両の状態が変わった結果、一覧の絞り込み結果が自動的に変わる場合があります。また、絞り込みの結果非表示になった車両の車両情報詳細ウィンドウは自動的に閉じられます。



<p>③</p>		<p>クリックすると動態絞り込みウィンドウが開きます。現在の動態で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている動態の車両のみが一覧に表示されます。動態による絞り込みは個別の動態での絞り込みはできず、動態グループ毎での絞り込みとなります。</p>
<p>④</p>		<p>クリックすると車種絞り込みウィンドウが開きます。車種で表示の絞り込みを行います。チェックが入っている車種の車両のみが一覧に表示されます。</p>
<p>絞り込み条件が設定されているボタンは薄青で表示されます。複数の絞り込みが同時に設定されている場合、AND検索となり、すべての条件を満たす車両のみが一覧に表示されます。</p>		

車両情報詳細

車両の情報を表示します。


表示車両の出動事案毎の動態変更履歴の閲覧や修正、現在の動態の変更もこちらの画面から行います。



①	司令本部側で現在の車両動態を強制的に変更する場合は、「動態を変更する」をクリックして、動態変更画面で現在の動態を設定します。変更された動態は当該車両が車載端末システムを立ち上げている場合、即時反映されます。
②	事案毎の動態履歴の確認画面を表示します。確認画面から動態履歴の編集も可能です。
③	出動中の車両のみ、現在対応中の事案で当該車両とやりとりしたメッセージの履歴が表示されます。 未読マークのついているメッセージは、当該車両が送信したメッセージを確認していない(表示していない)ことを表します。
④	車両情報詳細ウィンドウを閉じます

車両動態の変更

現在の車両の動態を指令本部側で変更します。車載端末システムで変更した場合と同様、動態を変更した時間がシステムに記録され、動態履歴として保存されます。
 また、変更できる動態は、事案対応中と待機中で異なります。
 当該車両が車載端末システムを立ち上げている場合、変更された動態は車両側の画面でも即時反映されます。



①	元の画面に戻ります。
②	<p>変更する動態をリストから選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事案対応中(出動要請中を含む)の車両はすべての動態への変更が可能です。 ・事案対応していない車両の動態は、待機中グループ、署外可能グループ、署外不能グループ、署内不能グループの動態への変更しかできません。 <p>変更する動態を選択すると確認画面が表示されます。動態を変更する場合は「OK」をクリックしてください。</p> <p>※現在の動態はリストには表示されません ※「OK」を押した日時がシステムに動態変更履歴として記録されます。</p>
③	車両情報詳細ウィンドウを閉じます。

動態履歴の確認

車両の動態の履歴を出動事案毎に確認できます。終了済みの事案の履歴については動態変更日時や動態の追加・削除等の動態履歴の編集が可能です。



①	元の画面に戻ります。
②	選択している事案の動態履歴の編集を行います。 ※編集可能なのは完了(終了)している事案のみです。対応中の事案の動態履歴の編集は行えません。
③	当該車両が出動した事案の一覧が表示されるので、動態履歴を確認したい事案を選択します。 「署外可能」「署外不能」「署内不能」の動態は便宜上、最後の出動事案に紐づけられます。
④	車両情報詳細ウィンドウを閉じます。

動態履歴の編集

車両の動態履歴の編集(動態変更日時の変更、動態変更履歴の追加・削除)を行います。編集結果は即時保存され反映されます。



①	元の画面に戻ります。
②	動態履歴確認画面に戻ります。
③	動態履歴を削除します。アイコンをクリックすると、削除確認画面が開きますので、動態履歴を削除する場合は「はい」を選択してください。
④	動態履歴を追加します。動態履歴追加画面が開きますので、動態履歴の変更日時と動態を選択し、「保存」をクリックしてください。
⑤	選択した動態履歴を編集(変更履歴日時の変更、動態の変更)を行います。動態履歴編集画面が開きますので、動態履歴の変更日時と動態を選択し、「保存」をクリックしてください。


追加、編集した動態は日時の古いものから順に並べて表示されます。

動態履歴の変更・削除・追加は逐次保存され、キャンセルできません。ご注意ください。

動態の履歴は自由に変更できるため実際の車載端末システムからは遷移できないような動態履歴を保存することも可能です(例：署外不能→帰署等)のでご注意ください。

事案一覧画面

事案一覧画面では対応中事案と完了事案をボタンで切り替えて表示します。
 対応中の事案では、選択した事案毎に出動車両へのメッセージ送信、出動隊との手書きメモの共有、応援出動を行うことが可能です。
 完了済みの事案では、履歴情報として事案の確認が可能です。




①	対応中の事案一覧を表示します。
②	完了(終了)した事案の履歴を表示します。
③	対応中(もしくは完了済みの)事案の一覧が表示されます。事案をクリックすると、選択した事案の災害発生地点が地図中心となるよう地図表示範囲が自動的に変更されます。 手書きメモがある事案では当該事案の手書きメモの内容もあわせて表示されます。
④	手書きメモが画面内に表示されるよう地図表示範囲が自動的に変更されます。
⑤	メッセージ送信ウィンドウを開きます。
⑥	手書きメモ編集モードに遷移します。
⑦	事案詳細ウィンドウを表示します。

応援出動は対応中の事案の事案詳細ウィンドウから発令できます。

メッセージ送信

当該事案に出動中の各車両に対して、メッセージの送信を行います。
各車両からのメッセージも本ウィンドウに表示されます。




①	当該事案で送受信したメッセージの履歴が表示されます。車載端末システムから送信されたメッセージは車両名とメッセージが表示されます。
②	送信するメッセージの入力欄です。絵文字等は利用しないでください。
③	画像を送信する場合クリックします。ファイル選択画面が開きますので、送信する画像ファイルを選択してください。
④	メッセージを送信する対象車両を選択します。デフォルトでは出動隊の全車両が選択されています。 ※既に帰署して待機状態の車両は車両一覧に表示されません。
⑤	メッセージもしくは画像を選択された車両に送信します。
⑥	メッセージ送信ウィンドウを閉じます。

出動車両からメッセージが届いた際は、通知音がなると共に画面上にメッセージが届いた旨の通知が表示されます。


手描きメモ編集モード

手描きメモとして、事案毎に出動隊と共有できる手描きの情報を地図上に描きこむことができます。手描きメモの情報は出動隊と共有しており、動態管理端末、出動隊の車載端末のいずれかで保存された手描き情報は動態管理端末、出動隊の全てで同じ画面を共有することができます。



①	手描きメモの現在の内容を保存し、手書きメモ編集モードを終了します。保存をクリックすると、出動隊及び動態管理端末の当該事案の手書きメモ情報が更新され、手描きメモが共有されます。
②	手描きメモ編集モードを終了します。変更した手描きメモの変更内容は破棄されます。
③	描画モードを選択します。
④	描画色を6色の中から選択します。フリーハンドでの描画線、文字は選択された色で描画されます。
⑤	手描きメモをすべて削除します。選択すると確認画面が表示されるので、当該事案の手書きメモをすべて削除する場合は「はい」をクリックしてください。

手描きメモでは、フリーハンドで線を引く、文字を書き込むことが可能で、削除はそれぞれの線、文字毎に削除可能です。



①	フリーハンドモードです。マウスの左ボタンを押したままマウスカーソルを移動させると軌跡が線として地図上に描かれます。
②	文字入力モードです。文字の入力方法は次のように行います。 A 地図上で左クリックして文字位置を指定します。 ※文字位置には描画色で四角が表示されます。決定をクリックするまで何度でも地図上の位置をクリックして変更できます。 B文字入力ウィンドウから文字を入力します C「決定」をクリックします。
③	地図表示範囲移動モードです。マウスをドラッグすることで地図表示範囲を移動できます。
④	削除モードです。マウスをドラッグして範囲を指定することで、範囲内に含まれる線、文字を消去できます。

地図範囲の移動は「地図表示範囲移動モード」でしか行うことはできません。

文字は地図の縮尺に関係なく同じ大きさで表示されるため地図を縮小表示すると文字が重なって表示される場合があります。

事案詳細

事案詳細では、出動隊の現在の動態を一覧で確認できます。但し、出動隊のうち当該事案の活動を行っていない車両の動態は表示されません。
また、対応中の事案の場合は応援出動を行うことで出動車両を追加することができます。




①	出動隊の現在の動態と動態変更日時を表示します。 ※当該事案での活動を行っていない車両(帰署済みで待機中、署外不能、署内不能等)の動態は表示されません。
②	当該事案の動態変更履歴を表示します。
③	応援出動(出動車両追加)を行います。事案詳細ウィンドウを閉じ、出動車両の追加画面が表示されます。
④	事案詳細ウィンドウを閉じます。
<p>出動隊のすべての車両が当該事案での活動を終了すると、事案は自動的に終了します。 ※活動終了とは車両の動態が待機中、署外不能、署内不能となった場合を指します</p>	

出動車両の追加(応援出動隊編成)

出動車両の追加画面(応援出動隊編成)での操作は基本的には、事案作成時の出動隊の編成画面と同じです。


初期動態を「出動要請中」以外に指定した場合、車載端末の出動指令画面に選択された初期動態名が表示されます。



①	初期動態を指定します。
②	出動車両の選択(応援出動隊の編成)方法は、事案作成時の出動隊の編成操作と同じです。
③	出動車両の追加画面を閉じます。
④	出動車両の追加画面を終了し、選択された車両に出動指令を通知します。 ※登録された各車両のスマートフォンに電話により出動指令が通知されます。

水利一覧画面


登録されている水利情報の一覧を表示します。絞り込みの結果は、地図画面上の表示にも反映されます。



①	<p>名称または住所による絞り込みを行います。入力された文字が名称または住所に含まれる水利情報のみが絞り込まれて表示されます</p>
②	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>クリックすると水利種別絞り込みウィンドウが開きます。水利種別による絞り込みを行います。水利種別による絞り込みがされている場合、ボタンが薄青表示になります ※今回登録されている水利は「消火栓」「防火水槽」「その他」のみです。</p> </div> </div>
③	<p>一覧に表示されている行をクリックすると、選択した水利情報が地図中心となるよう地図表示範囲が自動的に変更されます。</p>
④	<p>水利情報詳細ウィンドウを開きます。</p>
<p>名称または住所による絞り込み及び種別による絞り込みの結果は、地図表示にも反映され、水利一覧画面を閉じて解除されません</p>	

水利情報詳細


水利情報の詳細を表示します。



①	水利の基本情報を表示します。住所は表記名なので番地等が記載されていない場合もあります。
②	登録されている画像の一覧を表示します。画像をクリックするとブラウザの別タブで画像が表示されます。 ※今回登録されている水利に画像は登録されていません。
③	水利情報詳細ウィンドウを閉じます。

搬送先一覧画面

登録されている搬送先病院の一覧を表示します。絞り込みの結果は、地図画面上の表示にも反映されます。




①	名称または住所による絞り込みを行います。入力された文字が名称または住所に含まれる搬送先病院のみが絞り込まれて表示されます
②	一覧に表示されている行をクリックすると、選択した搬送先病院が地図中心となるよう地図表示範囲が自動的に変更されます。
③	搬送先情報詳細ウィンドウを開きます。

名称または住所による絞り込みの結果は、地図表示にも反映され、搬送先一覧画面を閉じて解除されません。
※今回搬送先としてシステムに登録されているのは三次救急病院のみです。

搬送先情報詳細

搬送先病院の詳細を表示します。



① 搬送先情報詳細ウィンドウを閉じます。

※搬送先情報の受け入れ可否欄は今回のシステムでは利用できません。
 常時「可」と表示され、実際の状況を表しているわけではありませんので
 ご注意ください

G7 指令受信スマホ操作要領

クラウド型AVM

UGOKUMON 車載端末システム

G7広島サミット 指令情報等管理システム


目次

UGOKUMONの起動と終了	2
UGOKUMONの起動.....	2
UGOKUMONの終了.....	3
操作の流れ	4
出勤指令の受信.....	4
出勤中の操作.....	5
引揚げと事案対応の終了.....	6
動態一覧.....	7
地図画面の見かた	8
地図画面の見かた.....	8
地図上に表示されるアイコン.....	10
待機中の操作	11
待機中画面.....	11
事案対応中の操作	12
出勤中(事案対応中)画面.....	12
チャット画面.....	14
手描きメモ画面.....	16
手描きメモ編集モード.....	17

UGOKUMONの起動

UGOKUMON車載端末システムはインターネットが使える状態でしか利用できません。

ホーム画面のUGOKUMONアイコンをタップします。



音声再生確認画面が表示される場合は「許可する」をタップしてください。



メイン画面が立ち上がります。



以下の時、自車の位置情報は指令本部に送信されません。

- ・ 自車状態が待機中、署内不能の場合
- ・ UGOKUMONの画面が表示されていない場合(ホーム画面を表示中や他のアプリを使用している場合)
- ・ スリープ (画面がOFF)の場合

UGOKUMONの終了

車載端末システムを終了する必要は特にありません。なんらかの理由でアプリを終了する場合は以下の手順でタスクを消去します。

ホームボタンを2回押してタスクリストを表示します。



UGOKUMON : 車載端末システムのタスクを上から下にスライドしてタスクを消します。



車載端末システムをタスクから削除しても、正しくタスクが削除されない場合は、端末を再起動してください。

端末の再起動は電源ボタンを長押しをしてスライダをドラッグして電源を切った後、再度電源ボタンを長押しして端末の電源を入れます。

出動指令の受信

本部が事案を作成すると、車両端末に出動指令がかかります。

出動車両のスマートフォンに「0570-095-999」からの電話が着信するので、UGOKUMONアイコンをタップします。



音声再生確認画面が表示される場合は「許可する」をタップしてください。



出動要請画面が開きます。内容を確認し「確受」をタップします。



災害地点までのルート候補が表示されるので、選択し「決定」をタップします。



出勤中の操作

出勤指令を受けると、動態及び車両位置が指令本部に定期的に送信されると共に、出勤隊の他車両の位置情報が共有されるようになります。

出勤中の画面が表示されます。
 ※位置情報の送信のため、事案出勤中は端末をスリープ状態にしないでください

活動状況にあわせて現在の動態を適時変更します。
 ※表示される動態は車両種別によって異なります。



**画面は立ち上げたまま！
 閉じると位置情報を送れなくなります。**

出勤中は、指令本部と文字または写真のやりとりが可能です。
 ※メッセージを受信すると、着信音とともにメッセージアイコンに黄色のバッジが表示されます。

出勤隊で手書き情報を共有できます。
 ※手書きメモが変更されると、着信音とともに手書きメモアイコンに黄色のバッジが表示されます。



引揚げと事案対応の終了

帰署中(引揚げ中)に、別事案の出動指令を受令する場合があります。その場合は、指令内容を確認し、確受します。

現場での活動を終了し引揚げのタイミングで「帰署中」をタップします。



現在地から署所(車両待機場所)までのルート候補が表示されます。ルートを選択し「決定」をタップします。



署所(車両待機場所)に到着したタイミングで「帰署」をタップします。



事案対応が完了し、待機状態に戻ります。
※メッセージの送受信、出動隊との位置共有は事案対応が完了した時点でできなくなります。



動態一覧


車両種別毎に動態が設定されており、待機中と事案対応中で表示・選択可能な動態の一覧が変わります。

※動態が待機中及び署内不能の場合は、現在位置に関わらず署所(車両待機場所)に待機しているとみなされます。

待機中 選択可能	事案対応中 選択可能	救急車両	消防車両及びその他車両
○		待機中	待機中
○		署外可能	署外可能
○		署内不能	署内不能
○	○	署外不能	署外不能
	○	出動中	出動中
	○	現着 患者接触 車内収容	現着
	○	搬送中	
	○	病着	
	○	帰署中	帰署中


地図画面の見かた

地図画面では、自車両の位置情報の他、同一事案で出動中の他車両の位置情報、各種情報を確認することができます。




①		自車両の位置が赤色のアイコンで表示されます。
②		同一事案で出動中の他車両の位置が緑色のアイコンで表示されます。 タップすると車両の詳細情報が表示されます。
③		アイコンがグレーで表示されている時は、現在地表示モードとなります。自車位置が常に地図の中心に表示されるよう、自車位置にあわせて地図表示範囲が移動します。
		地図タップすると現在地表示モードが解除され、タップ位置が地図中心となるよう表示範囲が移動します。
		GPS情報が取得できない場合は赤色で表示されます。位置情報の送信は行われません。

地図上のアイコンをタップして災害地点や水利情報などの位置を確認できます。



①		災害発生場所が赤色のピンで表示されます。
②		水利アイコンをタップすると水利情報を表示します。 ※水利は災害発生地点の周囲しか表示されません。 ※アイコンの形は水利の種類によって異なります。
③		本部からのメッセージを確認できます。 新規メッセージがあると黄色のバッジがつかます。 詳細は別ページをご参照ください。
④		手描きメモが画面に表示されるよう地図表示範囲を変更します。 詳細は別ページをご参照ください。
⑤		ルートの再検索ができます。 詳細は別ページをご参照ください。

地図上に表示されるアイコン

アイコン	種別	説明
		選択地点のアイコンです
	事案	対応中の災害発生地点(事案発生場所)のアイコンです。クリックすると事案詳細ウィンドウが開きます。
	車両	自車を示すアイコンです。
	車両	同一部隊(同一事案に出動中)の他の車両を示すアイコンです。
	署所 (待機場所)	署所もしくは車両待機場所のアイコンです。クリックすると署所名(待機場所名)と住所が地図上に吹き出しで表示されます。
	水利	消火栓のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (災害発生地点の周囲の水利のみ表示されます)
	水利	防火水槽のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (災害発生地点の周囲の水利のみ表示されます)
	水利	その他水利のアイコンです。クリックすると水利情報詳細ウィンドウが開きます。 (災害発生地点の周囲の水利のみ表示されます)
	搬送先	搬送先のアイコンです。クリックすると搬送先詳細ウィンドウが開きます。

待機中画面

出動指令を受けていない待機中の状態では、メニューや表示等に制限が加わります。



①		画面上部の車両名をタップするとメニューが開きます。	
		マップ設定	地図表示設定を変更できます
		動態履歴	最後に出動した事案の動態変更履歴を確認できます
		管理画面	各種情報の確認等を行います。
		ログアウト	ログアウトします ※今回のシステム利用では使用しないでください
②		現在地表示モードがOFFの状態です。 タップすると現在地表示モードがONになります。	
		現在地表示モードがONの状態です。 現在地が絶えず地図画面中央になるように、地図の表示範囲が自動的に移動します。	
③		現在の車両動態を変更します。 動態が署内不能、署外不能の場合、出動指令がかかりません。 動態が署外可能、署外不能の場合、位置情報が定期的に指令本部に通知されます。	

出勤中(事案対応中) 画面

出勤中(事案対応中)は同一事案に出勤している車両の現在位置が共有されます。自車以外の車両の位置情報はそれぞれ一定時間毎に更新されます。



①	<ul style="list-style-type: none"> マップ設定 動態履歴 対応中事案情報 管理画面 ログアウト <p>UGOKUMON 車載端末システム</p>	画面上部の車両名をタップするとメニューが開きます。	
		マップ設定	地図表示設定を変更できます
		動態履歴	対応中の事案の動態変更履歴を確認できます
		対応中事案情報	対応中の事案の事案情報を確認できます。
		管理画面	各種情報の確認等を行います。
		ログアウト	ログアウトします ※今回のシステム利用では使用しないでください
③		現在地表示モードがOFFの状態です。 タップすると現在地表示モードがONになります。	
		現在地表示モードがONの状態です。 現在地が絶えず地図画面中央になるように、地図の表示範囲が自動的に移動します。	
②	現在の自車の動態が色付きで表示されます。活動状態が変わった際は動態をリストから選択しタップしてください。タップした日時が動態変更履歴に記録されると共に、新しい動態が指令本部に送信されます。 ※表示される動態のリストは車両種別毎に異なります。		

指令本部から新しいメッセージが届いた際や手描き情報が更新された場合は、通知音になると共に、画面上のアイコンに黄色いバッジが付きます。



①	チャット画面を開きます。
②	対応中事案の手描き情報が画面に表示されるよう地図表示範囲を移動します。
③	 <p>現在地から目標地点までのルートを検索し表示します。タップするとルート候補が表示されるので、ルートを選択し「決定」をタップします。 目標地点は現在の動態によって自動的に選択されます。出動中グループの場合は災害発生地点が目標地点となります。 帰署中グループの場合は所属署所(車両待機場所)が目標地点となります。 ※出動中グループ、帰署中グループ以外の動態ではアイコンは表示されません。</p>
④	 <p>動態の一覧に表示されない特殊な動態に変更する場合の変更可能な動態一覧が表示されます。 署外不能の動態に変更するとその時点で出動隊から抜け、出動事案の情報は共有されなくなります。</p>

チャット画面

チャット画面では、指令本部から送信されたメッセージを確認したり、車両端末側からメッセージや写真を送ったりすることができます。




①	<p>出動中の事案の指令本部とのチャットの履歴が表示されます。 ※チャットは指令本部と自車の間でのみ可能です。出動隊の他車両とのチャットはできません</p>
②	<p>車両端末側から自由文の送信はできません。 画面下の選択肢から内容を選択してタップします。 ※選択肢が表示しきれない場合は、上下にスワイプしてスクロールします。</p>
③	<p>スマートフォンのカメラで撮った写真を指令本部に送信します。</p>
④	<p>チャット画面を閉じます</p>

指令本部に写真を送る場合は以下の手順でスマートフォンで撮影した写真を送信します。


画面右下のカメラアイコンをタップします。



「写真またはビデオを撮る」を選択します。



写真を撮影し、「写真を使用」をタップします。




撮影した写真が指令本部に送信され、チャット画面に表示されます。



手描きメモ画面


出動中の事案で、出動隊及び指令端末と共有している手描きメモ情報を表示します。



①	現在共有されている手描きメモの全体が表示されます。
②	手描きメモ編集モードに入ります。
③	手描きメモ画面を閉じます。


手描きメモ編集モード

手描きメモを編集します。編集した手描きメモ情報は指令端末、出動隊の全てに共有されます。



①		描画モードを選択します。
②		描画色を6色の中から選択します。フリーハンドでの描画線、文字は選択された色で描画されます。
③		手描きメモをすべて削除します。選択すると確認画面が表示されるので、当該事案の手描きメモをすべて削除する場合は「はい」をクリックしてください。
④		手描きメモの現在の内容を保存し、手描きメモ編集モードを終了します。保存をクリックすると、出動隊及び指令端末の当該事案の手描きメモ情報が更新され、手描きメモが共有されます。
⑤		手描きメモ編集モードを終了します。変更した手描きメモの変更内容は破棄されます。

手描きメモでは、フリーハンドで線を引く、文字を書き込むことが可能で、削除はそれぞれの線、文字毎に可能です。



①	フリーハンドモードです。マウスの左ボタンを押したままマウスカーソルを移動させると軌跡が線として地図上に描かれます。
②	文字入力モードです。文字の入力方法は次のように行います。 A 地図上で左クリックして文字位置を指定します。 ※文字位置には描画色で四角が表示されます。決定をクリックするまで何度でも地図上の位置をクリックして変更できます。 B文字入力ウィンドウから文字を入力します C「決定」をクリックします。
③	地図表示範囲移動モードです。マウスをドラッグすることで地図表示範囲を移動できます。
④	削除モードです。マウスをドラッグして範囲を指定することで、範囲内に含まれる線、文字を消去できます。
<p>地図範囲の移動は「地図表示範囲移動モード」でしか行うことはできません。</p> <p>文字は地図の縮尺に関係なく同じ大きさで表示されるため地図を縮小表示すると文字が重なって表示される場合があります。</p>	

【参考】G7指令受信スマホ 設定一覧表

首脳会議場警戒区域

	G7出動計画_車名	G7指令システム_名称	種類	待機場所名	待機場所住所	所属グループ	指揮所属	スマホNo	電話番号
1	南指揮1	広_南指揮1	その他	南消防署	広島市南区的場町二丁目5番14号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	48	070-4203-9531
2	段原2	広_段原2	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	49	080-8421-8317
3	広島指揮1	広島指揮1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	50	080-8028-4258
4	岡山指揮4	岡山指揮4	消防車	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	51	080-2334-8067
5	中指揮1	広_中指揮1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	52	070-4028-4059
6	団指揮車	北_団指揮車	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	53	090-5529-7549
7	広島指揮2	広島指揮2	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	181	090-6790-2351
8	大手救助1	広_大手救助1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	54	080-8027-8029
9	中輸送1	広_中輸送1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	55	090-7234-8163
10	光救助1	広_光救助1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	56	080-8028-0010
11	北救助1	岡_北救助1	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	57	080-8421-8293
12	小倉南タンク	北_小倉南T	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	58	090-7282-9370
13	安佐北輸送1	広_安佐北輸送	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	59	080-2334-8195
14	祇園1	広_祇園1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	60	090-7234-8547
15	石内1	広_石内1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	61	080-2369-3679
16	光1	広_光1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	62	080-2369-4349
17	己斐1	広_己斐1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	63	080-2073-6405
18	中島1	広_中島1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	64	080-8411-8072
19	瀬野川1	広_瀬野川1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	65	080-2073-5016
20	五日市1	広_五日市1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	66	090-6790-7632
21	八幡東ポンプ	北_八幡東P	消防車	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	67	070-4028-4120
22	川尻2	呉_川尻2	消防車	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	68	090-5424-1530
23	音戸2	呉_音戸2	消防車	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	69	070-4028-4786
24	広島除染1	広島除染1	その他	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	70	080-8411-8083
25	中ポンプ1	岡_中ポンプ1	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	71	080-2073-6402
26	西ポンプ1	岡_西ポンプ1	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	72	070-4028-4598
27	小倉北ポンプ	北_小倉北P	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	73	080-2369-3439
28	水島ポンプ2	倉_水島P2	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	74	080-8028-4612
29	児島ポンプ1	倉_児島P1	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	75	090-5529-7064
30	津山4	津_津山4	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	76	080-8421-8020
31	水上1	広_水上1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	77	080-2369-3039
32	東3	津_東3	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	78	090-5529-7883
33	西資機材1	岡_西資機材1	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	79	070-4203-9244
34	小倉北輸送車	北_小倉北輸送	消防車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	80	070-4203-8374
35	広島特災1	広島特災1	消防車	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	81	070-4028-4349
36	井口救急2	広_井口救急2	救急車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	82	080-2073-6410
37	西救急1	呉_西救急1	救急車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	83	070-4203-9254
38	倉敷救急1	倉敷救急1	救急車	マツダ体育館	広島市南区大州五丁目11番1号	A(首脳)	統括警戒本部(広島)	84	080-2073-6013
39	水上救急1	広_水上救急1	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	85	090-5529-7318
40	佐東救急2	広_佐東救急2	その他	水上出張所	広島市南区宇品海岸二丁目23番39号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	86	080-2334-8037
41	広島多目1	広島多目1	その他	出島福祉センター	広島市南区出島一丁目32番1号	A-2(首脳)	統括警戒本部(広島)	87	090-7234-7222
42		広島指揮3	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	180	070-4203-8209
43		広島予備1	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	334	080-1353-7435
44		広島予備2	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	335	080-8028-4418
45		広島予備3	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	336	090-5424-0273
46		広島予備4	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	337	090-7282-8078
47		広島予備5	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	338	080-1353-7040
48		広島予備6	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	339	080-8421-8396
49		広島予備7	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	340	080-2369-3124
50		広島予備10	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	346	080-2369-3054
51		広島予備11	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	347	070-4203-9306
52		広島予備12	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	348	070-4028-4133
53		広島予備13	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	349	080-2073-6075
54		広島予備14	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	350	090-5529-7668
55		広島予備15	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	351	090-2303-6366
56		広島予備16	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	352	080-2369-3796
57		広島予備17	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	353	070-4203-9073
58		広島予備18	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	354	070-4028-4254
59		広島予備19	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	355	080-1353-6078
60		広島予備20	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	356	090-7282-8375
61		広島予備21	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	357	080-1353-6171
62		広_水上予備1	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	4	090-5424-2213
63		広_水上予備2	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	5	070-4028-4704
64		広_水上救急2	救急車	グランドプリンスホテル広島	広島市南区元宇品町23番1号	B(プリンス)	統括警戒本部(広島)	243	080-8411-1619
65		広_南警防	その他	グランドプリンスホテル広島	広島市南区元宇品町23番1号		統括警戒本部(広島)	244	090-7232-6521
66		広_首脳予備1	その他	グランドプリンスホテル広島	広島市南区元宇品町23番1号		統括警戒本部(広島)	16	070-4028-4761
67		広_首脳予備2	その他	グランドプリンスホテル広島	広島市南区元宇品町23番1号		統括警戒本部(広島)	17	090-2309-1141

※ 所属グループ「A-2(首脳)」を設定している車両については、指令システム(HFB)で指令

【参考】G7指令受信スマホ 設定一覧表

市内警戒区域

	G7出動計画_車名	G7指令システム_名称	種類	待機場所名	待機場所住所	所属グループ	指揮所属	スマホNo	電話番号
1	佐東2	広_佐東2	その他	安佐南消防署	広島市安佐南区緑井一丁目10番3号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	129	090-7282-8472
2	中央75	神_中央75	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	130	070-4203-9455
3	緊急輸送3号	福_緊急輸送3	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	131	080-8411-7725
4	東指揮1	熊_東指揮1	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	132	090-5529-7141
5	佐伯指揮1	広_佐伯指揮1	その他	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	133	090-7282-8597
6	安佐北指揮1	広_安佐北指揮	その他	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	134	090-7282-9111
7	安芸指揮1	広_安芸指揮1	その他	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	135	090-7282-9454
8	広島指揮2	広島指揮2	その他	統括警戒本部	広島市中区大手町5丁目20番12号		統括警戒本部(広島)	181	090-6790-2351
9	佐東救助1	広_佐東救助1	その他	安佐南消防署	広島市安佐南区緑井一丁目10番3号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	136	080-8421-8279
10	救助11号 緊急連絡11号	福_救助11号	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	137	080-8421-8075
11	神消30	神_神消30	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	138	090-2303-8259
12	北救助1 熊本市消防局多目的車	熊_北救助1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	139	070-4028-4020
13	西ポンプ1	熊_西ポンプ1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	140	080-8411-6051
14	廿日市化学1	廿日市化学1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	141	080-1353-6042
15	大野2	廿_大野2	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	142	080-2369-3484
16	佐東1	広_佐東1	その他	安佐南消防署	広島市安佐南区緑井一丁目10番3号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	143	080-2369-2382
17	日宇那1	広_日宇那1	その他	日宇那出張所	広島市南区日宇那町3番6号	C-2(市内)	統括警戒本部(広島)	144	080-8411-1540
18	東タンク1	熊_東タンク1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	145	090-6790-0640
19	兵庫5	神_兵庫5	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	146	080-8025-0506
20	西5	神_西5	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	147	090-7232-6073
21	勝山3	下_勝山3	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	148	080-2073-5423
22	中央2	下_中央2	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	149	080-8411-7522
23	中央化学1	宇_中央化学1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	150	090-5424-0057
24	除染1号	福_緊急輸送3	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	151	070-4203-8401
25	ポンプ51号	福_P51号	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	152	080-8411-7629
26	ポンプ59号	福_P59号	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	153	080-1353-5005
27	中央ポンプ1	宇_中央P1	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	154	090-6790-7213
28	中央2	岩_中央2	消防車	東区スポーツセンター	広島市東区牛田新町一丁目8番3号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	155	070-4028-4167
29	南2号車	山_南2号車	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	156	080-2334-5271
30	周南20	周南20	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	157	090-2309-0498
31	中央充填1	宇_中央充填1	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	158	080-8421-8446
32	周南59	周南59	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	159	080-2369-3214
33	神消21	神_神消21	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	160	090-5529-6137
34	救急山崎1	熊_救急山崎1	救急車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	161	090-7282-7729
35	救急予備1号車	山_救急予備1号	救急車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	162	070-4028-4163
36	廿日市救急1	廿日市救急1	救急車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	163	080-2334-8501
37	中央救急5	岩_中央救急5	救急車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	164	090-2309-0746
38	災害対応多目的車	下_災対多目的	消防車	広島市中小企業会館	広島市西区商工センター一丁目14番1号	C(市内)	統括警戒本部(広島)	165	080-2073-5573
39		広_矢野救急2	その他	リーガロイヤルホテル広島	広島市中区基町6番78号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	245	090-5529-6409
40		広_安芸警防	その他	リーガロイヤルホテル広島	広島市中区基町6番78号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	246	080-8410-9084
41		広_白鳥救急2	その他	ANAクラウンプラザホテル広島	広島市中区中町7番20号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	247	070-4203-9397
42		広_中警防	その他	ANAクラウンプラザホテル広島	広島市中区中町7番20号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	248	090-7232-1180
43		広_高陽救急2	その他	ホテルグランヴィア広島	広島市南区松原町1番5号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	249	090-6790-2462
44		広_安佐北警防	その他	ホテルグランヴィア広島	広島市南区松原町1番5号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	250	090-2309-0657
45		広_温品救急2	その他	シェラトングランドホテル広島	広島市東区若草町12番1号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	251	080-1353-7320
46		広_東警防	その他	シェラトングランドホテル広島	広島市東区若草町12番1号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	252	090-5424-1293
47		広_石内救急2	その他	ヒルトン広島	広島市中区富士見町11番12号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	253	080-8421-8154
48		広_佐伯警防	その他	ヒルトン広島	広島市中区富士見町11番12号	D(ホテル)	統括警戒本部(広島)	254	090-6790-2447

※ 所属グループ「C-2(首脳)」を設定している車両については、指令システム(HFB)で指令

【参考】G7指令受信スマホ 設定一覧表

空港警戒区域

	G7出動計画_車名	G7指令システム_名称	種類	待機場所名	待機場所住所	所属グループ	指揮所属	スマホNo	電話番号
1	三原西指揮1	三原西指揮1	消防車	三原西消防署	三原市下北方一丁目2番1号	Y(空港)	尾道指令センター	88	070-4203-9559
2	三原指揮1	三原指揮1	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	89	090-5424-1355
3	司令課DC14	大司令課DC	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	90	090-7234-8428
4	調査車	ふ調査車	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	91	080-8421-8283
5	京消非常司令2	京消非常司令2	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	92	080-8411-5362
6	局指揮	尾局指揮	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	93	080-2369-4355
7	住之江CR24	大住之江CR	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	94	090-7282-8137
8	上鳥羽救助1	京上鳥羽救助	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	96	090-5529-7188
9	堺消2	堺消2	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	97	090-6790-7611
10	江府工作車	鳥江府工作車	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	98	070-4203-9043
11	南工作1	ふ南工作1	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	Y(空港)	尾道指令センター	99	080-2369-4695
12	三原西ポンプ1	三原西ポンプ1	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	100	070-4028-4527
13	河内1	ひ河内1	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	101	080-8421-8577
14	三次ポンプ3	備三次P3	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	102	080-1353-6730
15	中央BR12	大中央BR	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	103	080-2073-6534
16	東淀川R80 北P1336	大東淀川R	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	104	090-5529-7026
17	堺消136	堺消136	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	105	080-8421-8874
18	堺消89	堺消89	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	106	080-1353-7394
19	堺消173	堺消173	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	107	090-6790-7517
20	深安ポンプ2	ふ深安P2	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	108	090-7233-8031
21	庄原ポンプ1	備庄原P1	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	109	090-5424-1445
22	米子1号車	鳥米子1号車	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	110	090-6790-7873
23	伏見除染1	京伏見除染1	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	111	080-1353-6580
24	南ポンプ1	京南ポンプ1	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	112	080-8028-4009
25	西京ポンプ1	京西京ポンプ	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	113	070-4203-9579
26	西ポンプ2	ふ西ポンプ2	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	114	080-1353-7020
27	東広島化学1	東広島化学1	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	Y(空港)	尾道指令センター	115	070-4203-9440
28	尾道ポンプ2	尾道ポンプ2	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	116	090-5424-1248
29	住吉ST157	大住吉ST	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	117	080-2369-3703
30	出雲4号車	出雲4号車	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	118	080-8411-7690
31	鳥取ポンプ2号車	鳥取P2号車	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	119	090-2303-8459
32	堺消803	堺消803	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	120	080-2334-8093
33	資機材搬送車	鳥資機材搬送	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	121	090-6790-3319
34	鶴見RW29	大鶴見RW	消防車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	122	090-5424-1075
35	尾道救急2	尾道救急2	救急車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	123	080-8411-5048
36	北救急3号車	松北救急3号	救急車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	124	080-2073-5262
37	平田救急1号車	出平田救急1	救急車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	125	090-5529-7025
38	三原西救急2	三原西救急2	救急車	広島県防災航空センター	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	X(空港)	尾道指令センター	126	080-2369-4059
39	庄原救急2	備庄原救急2	救急車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	127	070-4203-9030
40	訓練センターRE23	大訓練センタ	消防車	船木コミュニティセンター	広島県三原市本郷町船木1949番地	Y(空港)	尾道指令センター	128	080-2334-8797
41		三原予備1	その他	三原市消防本部	三原市宮浦一丁目22番2号		尾道指令センター	343	070-4203-8208
42		三原予備2	その他	三原市消防本部	三原市宮浦一丁目22番2号		尾道指令センター	344	090-7282-8641
43		三原予備3	その他	三原市消防本部	三原市宮浦一丁目22番2号		尾道指令センター	345	090-6790-6145
44		三空港予備1	その他	広島空港	広島県三原市本郷町善入寺64番31号		尾道指令センター	38	080-2369-4781
45		三空港予備2	その他	広島空港	広島県三原市本郷町善入寺64番31号		尾道指令センター	39	070-4028-4091
46		三空港予備3	その他	広島空港	広島県三原市本郷町善入寺64番31号		尾道指令センター	40	080-8027-8388

【参考】G7指令受信スマホ 設定一覧表

高速道路警戒区域、その他警戒区域

	G7出動計画_車名	G7指令システム_名称	種類	待機場所名	待機場所住所	所属グループ	指揮所属	スマホNo	電話番号
1	東広島予防1	東広島予防1	消防車	東広島_高屋分署	広島県東広島市高屋うめの辺3番19号	H(高速_高屋)	東広島市消防局	182	090-7234-8089
2	竹原救助1	ひ_竹原救助1	消防車	東広島_高屋分署	広島県東広島市高屋うめの辺3番19号	H(高速_高屋)	東広島市消防局	183	090-6790-2744
3	高屋1	ひ_高屋1	消防車	東広島_高屋分署	広島県東広島市高屋うめの辺3番19号	H(高速_高屋)	東広島市消防局	184	080-8421-8056
4	竹原1	ひ_竹原1	消防車	東広島_高屋分署	広島県東広島市高屋うめの辺3番19号	H(高速_高屋)	東広島市消防局	185	080-2073-5113
5	高屋救急1	ひ_高屋救急1	救急車	東広島_高屋分署	広島県東広島市高屋うめの辺3番19号	H(高速_高屋)	東広島市消防局	186	080-8421-8582
6	東広島統制1	東広島統制1	消防車	東広島消防署	東広島市西条町助実1173番地1	I(高速_東広島)	東広島市消防局	187	080-2073-5261
7	東広島救助1	東広島救助1	消防車	東広島消防署	東広島市西条町助実1173番地1	I(高速_東広島)	東広島市消防局	188	090-7282-9013
8	東広島1	東広島1	消防車	東広島消防署	東広島市西条町助実1173番地1	I(高速_東広島)	東広島市消防局	189	080-8025-3541
9	東広島3	東広島3	消防車	東広島消防署	東広島市西条町助実1173番地1	I(高速_東広島)	東広島市消防局	190	090-7282-8656
10	東広島救急1	東広島救急1	救急車	東広島消防署	東広島市西条町助実1173番地1	I(高速_東広島)	東広島市消防局	191	080-2334-5546
11	東広島指揮1	東広島指揮1	消防車	東広島_西分署	東広島市八本松西五丁目1番6号	J(高速_西分署)	東広島市消防局	192	080-8421-8129
12	八本松救助1	ひ_八本松救助1	消防車	東広島_西分署	東広島市八本松西五丁目1番6号	J(高速_西分署)	東広島市消防局	193	080-2073-5943
13	八本松1	ひ_八本松1	消防車	東広島_西分署	東広島市八本松西五丁目1番6号	J(高速_西分署)	東広島市消防局	194	090-5529-6656
14	安芸津1	ひ_安芸津1	消防車	東広島_西分署	東広島市八本松西五丁目1番6号	J(高速_西分署)	東広島市消防局	195	090-5529-6332
15	八本松救急1	ひ_八本松救急1	救急車	東広島_西分署	東広島市八本松西五丁目1番6号	J(高速_西分署)	東広島市消防局	196	080-2334-4197
16	広報車	府_広報車	消防車	府中町消防署	広島県安芸郡府中町大通三丁目5番9号	K(高速_府中)	府中町消防本部	197	070-4203-9246
17	救助工作車	府_救助工作車	消防車	府中町消防署	広島県安芸郡府中町大通三丁目5番9号	K(高速_府中)	府中町消防本部	198	090-7282-8231
18	消防2号車	府_消防2号車	消防車	府中町消防署	広島県安芸郡府中町大通三丁目5番9号	K(高速_府中)	府中町消防本部	199	080-1353-7752
19	消防1号車	府_消防1号車	消防車	府中町消防署	広島県安芸郡府中町大通三丁目5番9号	K(高速_府中)	府中町消防本部	200	080-8028-4604
20	救急4号車	府_救急4号車	救急車	府中町消防署	広島県安芸郡府中町大通三丁目5番9号	K(高速_府中)	府中町消防本部	201	090-2309-1453
21		広島消ヘリ	消防車	広島市消防航空隊基地	広島市西区観音新町四丁目10番2号	S(航空)	統括警戒本部(広島)	234	080-2073-5456
22		東京ヘリ	消防車	広島市消防航空隊基地	広島市西区観音新町四丁目10番2号	S(航空)	統括警戒本部(広島)	236	080-2073-5432
23		大阪ヘリ	消防車	広島市消防航空隊基地	広島市西区観音新町四丁目10番2号	S(航空)	統括警戒本部(広島)	237	080-2073-5461
24		県防災ヘリ	消防車	広島県防災航空隊基地	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	S(航空)	統括警戒本部(広島)	235	070-4203-9148
25		京都ヘリ	消防車	広島県防災航空隊基地	広島県三原市本郷町善入寺94番22号	S(航空)	統括警戒本部(広島)	238	080-1353-5075
26		北九ヘリ	消防車	北九州空港	福岡県北九州市小倉南区空港北町6	S(航空)	統括警戒本部(広島)	239	080-8411-7207
27		広_西指揮1	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	166	080-2073-6004
28		東_警防SC	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	167	080-8025-3267
29		東_警防YO	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	168	080-2073-6648
30		東_HR2	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	169	090-5424-1094
31		東_HRF	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	170	090-5529-6550
32		東_三鷹1	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	171	070-4028-4251
33		東_小宮2	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	172	080-1353-6603
34		東_本郷CS	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	173	080-8411-1406
35		東_HCS2	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	174	090-7282-8277
36		東_HAS	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	175	090-7234-8418
37		東_芝SQ	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	176	090-6790-7103
38		東_葛西ST	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	177	080-1353-7362
39		東_HTO	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	178	080-2369-3081
40		東_整備工場	消防車	マリナーホップ	広島市西区観音新町四丁目14番	Z(機動)	統括警戒本部(広島)	179	080-2073-6503

別表1 出動指令早見表（広島市消防局管内における初動体制）

警戒区域（対象区域）	警戒隊等	出動分類（注1）	出動隊	無線波	予告指令（無線）	指令システム	G7指令システム	※備考	
首脳会議場 警戒区域 （南区元宇品町）	首脳会議場警戒隊 通常配備隊	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊（広島市隊）※	統制波	○	○	×	※首脳会議場警戒隊9隊（指令システム設定）	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊	統制波	○	○※	○※	※広島市隊は指令システム、応援隊はG7指令システム	
		火災・救助等	通常隊+警戒隊5隊※	活動波	○	○	×	※段原2、大手R1、祇園1、水上1、水上A1	
		救急	通常隊+警戒隊1隊※	救急波	×	○	×	※水上A1	
		救急（要人救急）	通常隊+警戒隊3隊※	救急波	○	○	×	※段原2、大手R1、水上A1	
市内警戒区域 （広島市消防局管内）	市内警戒隊	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊（広島市隊）※	統制波	○	○	×	※佐東2、佐東R1、佐東1、日宇那1、直近編成5隊	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊	統制波	○	○※	○※	※広島市隊は指令システム、応援隊はG7指令システム	
		火災・救助等	通常隊	活動波	○	○	×		
		救急	通常隊	救急波	×	○	×		
		救急（要人救急）	通常隊+2隊※	救急波	○	○	×	※D1、R1（直近編成）	
高速自動車道 警戒区域 （広島市消防局管轄内）	市内警戒隊 通常配備隊	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊（広島市隊）※	統制波	○	○	×	※市内警戒区域の体制に準ずる。	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊※	統制波	○	×	○	※市内警戒区域の体制に準ずる。	
		上記以外	通常時の運用			○	×		
要人宿泊施設 警戒区域 （①プリンス、②リーガ、 ③ANA、④グランヴィア、 ⑤シェラトン、⑥ヒルトン）	市内警戒隊 要人宿泊施設警戒隊	プリンスホテルについては、首脳会議場警戒区域の体制に準ずる。 その他のホテルについては、市内警戒区域の体制に準ずる。					※プリンスホテルの要人宿泊施設警戒隊については、 G7指令システム で指令を行う （その他の要人宿泊施設警戒隊にあっては、 指令システム で指令。）。		
海上警戒区域 （広島市消防局管内）	通常配備隊	通常時の運用※				○	×	※要人の船舶による移動時は、情報収集及び警戒等を実施。	
航空警戒区域	航空警戒隊	情報収集・救助等	警戒隊※1	統制波	○	△※2	○	※1 災害場所及び時間帯（昼間/夜間）等により出動隊が異なる。	
		救急（要人救急）	警戒隊※1	統制波	○	△※2	○	※2 広消ヘリ1が広島市出動計画に基づき出動する場合のみ	
機動警戒区域 （※要人訪問施設等）	機動警戒隊	要人訪問施設等で発生したすべての災害	警戒隊	統制波	○	×	○	※統括警戒本部長からの指示により移動配備（すべての地域に対して機動的な対応）	

（注1）G7出動計画における特殊災害警戒及び特殊災害は、指令システム上「毒劇物警戒/災害」又は「R1警戒/災害」で指令。

別表2 出動指令早見表（広島市消防局管外における初動体制）

警戒区域（対象区域）	警戒隊等【管轄消防本部】	出動分類	出動隊	無線波	予告指令（無線）	指令システム	G7指令システム	※備考	
空港警戒区域 (広島空港及び周辺地域)	空港警戒隊 通常配備隊 【三原市】	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊※	統制波	○	×	○	※空港警戒隊9隊指定（混成隊）	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊	統制波	○	×	○		
		火災・救助等	直近隊+警戒隊5隊※	活動波	○	○	○警戒隊のみ	※三原D、福山R、三原F、東広島F、三原A	
		救急	直近隊+警戒隊1隊※	救急波	×	○	○警戒隊のみ	※三原A	
		救急（要人救急）	直近隊+警戒隊3隊※	救急波	○	○	○警戒隊のみ	※三原D、福山R、三原A	
高速道路警戒区域 ① (山陽道下り線： 河内IC～高屋IC)	広島空港警戒隊 【三原市】	※空港警戒区域の体制に準ずる					※空港警戒区域の体制に準ずる		
高速道路警戒区域 ② (山陽道上り線： 高屋IC～河内IC 山陽道下り線： 高屋IC～西条IC)	高屋分署 高速道路警戒隊 【東広島市】	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2	※1 空港警戒区域の体制に準ずる。 ※2 災害受信時は尾道市・三原市消防指令センターへ連絡し、G7指令システムによる出動を要請。	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2		
		火災・救助等	警戒隊	活動波	○	×	○	※D1、F1、F2、R1、A1	
		救急	警戒隊	救急波	×	×	○	※D1、A1	
		救急（要人救急）	警戒隊	救急波	○	×	○	※D1、R1、A1	
高速道路警戒区域 ③ (山陽道上り線： 西条IC～高屋IC 山陽道下り線： 西条IC～志和IC)	東広島消防署 高速道路警戒隊 【東広島市】	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2	※1 空港警戒区域の体制に準ずる。 ※2 災害受信時は尾道市・三原市消防指令センターへ連絡し、G7指令システムによる出動を要請。	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2		
		火災・救助等	警戒隊	活動波	○	×	○	※D1、F1、F2、R1、A1	
		救急	警戒隊	救急波	×	×	○	※D1、A1	
		救急（要人救急）	警戒隊	救急波	○	×	○	※D1、R1、A1	
高速道路警戒区域 ④ (山陽道上り線： 志和IC～西条IC 山陽道下り線： 志和IC～東広島IC)	西分署 高速道路警戒隊 【東広島市】	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2	※1 空港警戒区域の体制に準ずる。 ※2 災害受信時は尾道市・三原市消防指令センターへ連絡し、G7指令システムによる出動を要請。	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2		
		火災・救助等	警戒隊	活動波	○	×	○	※D1、F1、F2、R1、A1	
		救急	警戒隊	救急波	×	×	○	※D1、A1	
		救急（要人救急）	警戒隊	救急波	○	×	○	※D1、R1、A1	
高速道路警戒区域 ⑤ (広島高速上り線： 府中IC～間所IC 広島高速下り線： 矢賀IC～大洲IC)	府中町消防本部 高速道路警戒隊 【府中町】	特殊災害警戒、銃撃テロ災害	警戒隊※1	統制波	○	○※2	×	※1 市内警戒区域の体制に準ずる。 ※2 災害受信時は統括警戒本部（指令班）へ連絡し、出動を要請。	
		特殊災害（銃撃テロ除く）	警戒隊※1	統制波	○	×	○※2		
		火災・救助等	警戒隊	活動波	○	×	○	※D1、F1、F2、R1、A1	
		救急	警戒隊	救急波	×	×	○	※D1、A1	
		救急（要人救急）	警戒隊	救急波	○	×	○	※D1、R1、A1	
海上警戒区域 (廿日市市消防局管内)	廿日市市消防本部 通常配備隊 【廿日市市】	通常時の運用※				○	×	※要人の船舶による移動時は、情報収集及び警戒等を実施。	